
FUNtasia AUDIO

V 1.1.0 · FREE


FUN RACK

GUIDE D'UTILISATION



Présentation de l’interface

Les commandes globales se trouvent en haut ; les huit emplacements d’effets occupent le centre.



Capture fournie du thème Classic. Le numéro de version visible dans l’image date de cette capture.
Sur l’image, FUN Analyzer occupe le slot 1 et FUN DC Filter le slot 2. Les autres emplacements sont vides.

1. **STYLE**
   Choisissez Classic ou l’un des neuf thèmes de couleur, sans modifier le son.
2. **MASTER MIX**
   Dosage global Dry/Wet : 0 % signal d’origine, 100 % chaîne complète.
3. **RACK PRESET**
   Enregistrez, chargez et vérifiez les fichiers de preset.
4. **CHAIN OS**
   OFF (1x), 2x, 4x ou 8x ; appliquez les changements à l’arrêt de la DAW.
5. **FX SLOTS**
   Huit slots en série, traités de haut en bas.
6. **SLOT MIX**
   Réglez le dosage Dry/Wet de chaque effet séparément.
7. **EDIT / REPLACE**
   Ouvrez l’interface de l’effet ou choisissez-en un autre.
8. **APPLY / DISCARD**
   Validez les changements en attente ou annulez-les.

Parcours du signal

INPUT → SLOT 1 → SLOT 2 → … → SLOT 8 → MASTER MIX → OUTPUT

Premiers pas et commandes des slots

Démarrer en trois étapes

1 Choisir un effet

Cliquez sur CHOOSE FX dans un slot vide, puis sélectionnez un effet VST3 disponible.

2 Appliquer le changement

Si un changement est en attente, arrêtez la lecture dans la DAW, puis cliquez sur APPLY. Si l'état du transport est inconnu, arrêtez-la vous-même au préalable.

3 Régler le son

Ouvrez le plugin avec EDIT GUI, puis ajustez son MIX et le MASTER MIX global.

États et commandes des slots

LIVE / OFF	LIVE : effet actif. OFF : aucun effet actif à cet emplacement.
MISSING	Le VST3 configuré n'a pas pu être chargé. Vérifiez son installation et son chemin.
Poignée à points	Faites glisser les points à gauche pour réordonner les effets.
MIX	Dosage Dry/Wet de chaque slot, de 0 % à 100 %.
EDIT GUI	Ouvre l'éditeur de l'effet hébergé dans une fenêtre séparée.
REMOVE / REPLACE	Retire ou remplace l'effet ; une validation par APPLY peut être nécessaire.

Remarque : après le choix d'un effet, le slot peut rester en attente jusqu'à l'état LIVE.

Presets et application des changements

Gérer les presets

SAVE PRESET
Enregistre l'état du rack dans un fichier .frackpreset. Appliquez ou annulez d'abord les modifications en attente.

LOAD PRESET
Ouvre le navigateur ou un fichier. Le chargement prépare un changement qui sera validé après l'arrêt de la DAW.

CHECK FILE
Vérifie le format et la somme de contrôle sans charger le preset. Ne garantit pas la compatibilité des VST3 hébergés.

DISCARD
Annule les changements en attente sans modifier la chaîne active.

APPLY et arrêt de la DAW

Le remplacement, la suppression ou le déplacement d'effets, Chain OS et le chargement de presets peuvent exiger une transition sûre.

- Arrêtez la lecture dans votre DAW.
- Vérifiez les effets en attente et le réglage Chain OS.
- Cliquez sur APPLY et suivez l'indication d'état du rack.

> Si la DAW ne transmet pas l'état du transport, cliquer sur APPLY (DAW STOPPED) signifie que vous confirmez vous-même l'arrêt. Ne cliquez pas pendant la lecture.

Chain OS (suréchantillonnage)

OFF (1x) fonctionne à la fréquence d'origine. Vous pouvez choisir 2x, 4x ou 8x. Un facteur plus élevé peut augmenter le CPU et la latence.

PDC / MASTER MIX

La voie Dry du MASTER MIX est alignée sur la latence PDC déclarée par le rack.

Styles et préférences des projets

Classic conserve les illustrations d'origine ; neuf thèmes de couleur harmonisés sont proposés, dont Original Sage.

Classic	Original Sage	Charcoal	Deep Brown	Lapis Lazuli
Lavender	Coral Red	Mikan Orange	Sakura Pink	Aquamarine

Sans préférence enregistrée, Original Sage est le thème par défaut. Classic préserve l'ancienne apparence.

Préférence globale du thème GUI

Sélection manuelle
Le Style choisi manuellement est enregistré pour l'utilisateur actuel du PC.

Nouvelle instance
Les nouvelles instances adoptent le dernier Style choisi manuellement.

Projet DAW enregistré
Le Style mémorisé dans le projet est prioritaire lors de sa réouverture.

Instances déjà ouvertes
Les autres instances ne changent pas automatiquement.

Chargement de projet / preset
Charger un projet ou un preset ne réécrit jamais la préférence globale.

Les Styles concernent uniquement l'interface : aucun changement DSP ou d'Automation. Échelle GUI : 65–150 %.

Validation et informations utiles

Résultats des journaux de test Windows fournis le 15 novembre 2026.

PLUGINVAL · LEVEL 10

SUCCESS

pluginval / Strictness Level 10

VST3 VALIDATOR · EXTENSIVE

537 / 0

537 réussis / 0 échec

Validation de la v1.1.0

- Ouverture et fermeture de l'éditeur
- Traitement audio et configuration des bus
- Sauvegarde et restauration de l'état
- Automation et paramètres
- Tests de paramètres aléatoires

> Ces tests couvrent la conformité et le fonctionnement de base du plug-in, pas toutes les associations de VST3 hébergés ni toutes les DAW.

Informations de référence

Produit	FUN Rack FREE v1.1.0
Format	Windows / VST3 / Stéréo
Chaîne	Huit slots en série
Preset	.frackpreset
Interface	Classic + neuf thèmes de couleur
Police	Kaisei Opti (dans l'interface du plugin)

Questions fréquentes

APPLY est désactivé

Vérifiez qu'un changement est en attente. Si le rack attend, arrêtez la lecture.

Effet introuvable

Vérifiez l'installation du VST3 et les résultats du scan ; relancez-le si nécessaire.

Le projet affiche un autre Style

Le Style enregistré dans le projet prévaut sur la préférence globale.